



Краткая инструкция

по навигационной программе «СитиГИД»

версии 5.0.XXX для устройств с операционными системами
WindowsCE и WindowsMobile

*(адаптированная версия краткой инструкции пользователя
для использования СитиГИД на Украине)*

версия документации = v.0.8 (draft-вариант)

© 2004-2011 ООО "МИТ", <http://probki.net>
® СитиГИД (CityGuide)


Адаптация для Украины – <http://travelgps.com.ua>

Регистрация лицензии

Внимание: предустановленная программа, которая идет в комплекте с навигаторами (системы GPS или ГЛОНАСС), регистрации не требует и уже активирована!

Если Вы являетесь владельцем подобного устройства, пропустите этот раздел.

Зайдите на сайт: **probki.net** и выберите в меню пункт **РЕГИСТРАЦИЯ**



Внимательно прочитайте лицензионное соглашение, подтвердите свое согласие с ним и переходите к регистрации программы. В форме, показанной ниже, следует ввести лицензионный номер программы (номер может быть указан на обложке диска с программой, на лицензионной карточке либо получен по электронной почте, если покупка осуществлялась через интернет-магазин).

Регистрация программы

Номер Лицензии (идентификационный номер) - это строка из 16 символов (4 группы по 4 символа), написанная на обложке инсталляционного диска или на лицензионной карте.

Номер лицензии (ид.номер): - - -

После проверки лицензионного номера Вам будет предложено зарегистрироваться. Введите желаемые логин и пароль для сайта **probki.net** (они же будут использоваться и в настройках программы).

Обязательно заполните поля *Ф.И.О.* и *E-mail*, они будут необходимы в случае, если Вы забудете пароль к своей учётной записи и для обращения в тех. поддержку.

Регистрация нового пользователя

выберите имя и пароль с которыми Вы будете работать (введите пароль дважды для исключения ошибки) - эта информация является обязательной для ввода

Имя (login)*:

Пароль*:

Пароль (повт.)*:

запомнить

Прим. имя и пароль д.б. не короче 6 символов и не содержать спец. символов и кириллицы.

пожалуйста, сообщите дополнительную информацию о себе:

частное лицо компания

Ф.И.О.*:

E-mail*:

Телефон:

Прим.: в номере телефона укажите код города.


По окончании регистрации, Вы будете перенаправлены на страницу обновлений, где сможете скачать новые версии программы и карт для Вашего устройства.

Карты, загрузка новых карт (для Украины)

Список карт, которые первоначально могут быть прописаны на ваш номер лицензии, может быть меньше чем доступные Вам набор карт. Вы можете расширить набор карт.

Список первоначального набора карт для Вашей лицензии виден в разделе Обновления. Реально для Вашего навигатора доступно большее количество карт.

Для бесплатной загрузки новых карт областей Украины или других бесплатных карт на выбор, зайдите на сайт **probki.net** в раздел [ЛИЦЕНЗИИ](#).



Введите логин и пароль (которые указаны на лицензионной карточке, либо были введены при Регистрации).

Выберите лицензию из списка зарегистрированных лицензий (если у Вас их несколько).

Нажмите «*Загрузить*» напротив выбранной карты.

Donetsk Makeevka Lite v.1.1 (29.10.10) Производитель: travelgps.com.ua			Загрузить >>
Estonia v.3.2 (02.03.10) Производитель: AS EOMap			Загрузить >>
Estonia East v.1.1 (19.05.10) Производитель: AS EOMap	600 руб.	Купить >>	
Estonia South v.1.1 (19.05.10) Производитель: AS EOMap	600 руб.	Купить >>	
Estonia West v.1.1 (19.05.10) Производитель: AS EOMap	600 руб.	Купить >>	
Georgia v.1.4 (21.01.11) Производитель: CaspianNavTel	1000 руб.	Купить >>	
Kiev Travel v.2.1 (04.03.10) Производитель: travelgps.com.ua	600 руб.	Купить >>	

После того как Вы первый раз загрузите карту с раздела [Лицензии](#), в следующий раз карта уже будет видна в разделе [Обновления](#) и по дате и версии карты Вы можете понять есть ли на сайте более новые версии карт и программного обеспечения СитиГид для Вашего устройства.

Обращаем внимание, что на сайте www.probki.net выкладываются версии ПО СитиГид, которые еще не адаптированы в плане использования украинских букв алфавита и/или украиноязычного интерфейса программы.

Адаптационно-языковой пакет необходимый для полноценной работы с картами, имеющими украинские названия (названия объектов содержащих буквы украинского

алфавита) представляет собой набор файлов Langpack для конкретной версии программы СитиГид и носит название «Ленгпак».

Существуют варианты пакетов, которые содержат только добавленную украинскую клавиатуру и русскоязычный интерфейс.


Файлы с украинскими Ленгпак, а также уже полностью готовые сборки для автонавигаторов на WinCE включающие все необходимые файлы можно скачать:

1. на сайте = <http://travelgps.com.ua>
2. на форуме = <http://travelgps.com.ua/forum/viewforum.php?f=86>

Загрузка обновлений

Если Вы являетесь пользователем программы «СитиГИД», предустановленной на навигатор, можно пропустить этот пункт, однако, мы рекомендуем Вам проверить, не появились ли новые версии программы и карт для Вашего устройства. Проверить можно на сайте www.probki.net

Зайдите на сайт **probki.net** в раздел **ОБНОВЛЕНИЯ**.



Введите логин и пароль (которые указаны на лицензионной карточке, либо были введены при Регистрации).

Выберите лицензию из списка зарегистрированных лицензий (если у Вас их несколько).

Скачайте новые версии программы и/или карт, нажав кнопку «Загрузить» (для удобства, обновленные версии выделены жирным шрифтом).

Для тех карт, по которым Вы хотите получать данные о пробках – поставьте галочки в колонке «Пробки».

Примечание: выставление галочек на всех картах, где это, возможно, может привести к большому потоку данных на Ваше устройство. По-возможности, отмечайте только те карты, которые Вы планируете чаще всего использовать.

Сервис «Пробки» работает только на устройствах, имеющих настроенный выход в Интернет. Помните, что при использовании сервисов, требующих обмена информацией через Интернет, Вы платите за трафик согласно расценкам Вашего мобильного оператора.

Таблица обновлений

Выберите необходимую лицензию из списка. В таблице ниже:

- Для загрузки файла нажмите Загрузить
- Для получения пробок по карте включите соотв.галочку
- Чтобы загрузить карту, входящую в Коллекцию, перейдите на страницу [Лицензии](#)

- AAAA-NNNN-FFFF-TTTT - City Guide [Win]
- KKKK-AAAA-CCCC-EEEE - City Guide [PocketPC]
- LLLL-FFFFFF-NNNN-RRRR City Guide [CarPC]

Тип	Название	Версия	Дата выпуска	Загрузка	Пробки
программа	City Guide	v.3.8 [PocketPC]	09.07.10	Загрузить >>	
карта	Дороги Евразии	v.8.11	10.11.10	Загрузить >>	<input type="checkbox"/>
карта	Ленинградская Область	v.10.1	11.10.10	Загрузить >>	<input checked="" type="checkbox"/>
карта	Москва	v.17.2	11.10.10	Загрузить >>	<input checked="" type="checkbox"/>
карта	Московская область	v.12.2	11.10.10	Загрузить >>	<input checked="" type="checkbox"/>
карта	Санкт-Петербург	v.25.1	11.11.10	Загрузить >>	<input checked="" type="checkbox"/>

Установка или обновление программы и карт

Данный раздел рассчитан на пользователей персональных компьютеров на базе операционной системы Microsoft Windows, которые обладают базовыми навыками работы с файлами и папками (копирование, извлечение файлов из архива, переименование файлов и папок, замена файлов). Если Вы не уверены в своих способностях, пожалуйста, обратитесь за помощью к более опытным пользователям ПК из Вашего окружения, или в сервисный центр, занимающийся обновлением программного обеспечения навигаторов.

Номера последних версий и даты выпуска новых карт Вы можете посмотреть на сайте www.probki.net зайдя под Вашим логином и паролем, в будущем - Ваш кабинет.

Последние версии карт Вы также можете скачать с сайта украинских партнеров <http://travelgps.com.ua/forum/viewtopic.php?f=86&t=2205>

и также на сайте <http://www.cgmap.ru>

Для установки программы подсоедините GPS-устройство (КПК, навигатор) к компьютеру и установите связь с устройством, руководствуясь инструкцией по подключению устройства к персональному компьютеру.

Установка на устройство с операционной системой WindowsCE

Часть 1. ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Загрузите архив с дистрибутивом программы из раздела **ОБНОВЛЕНИЯ** сайта www.probki.net (для этого Вам надо зайти на www.probki.net под своим логином и паролем. Ваши логин и пароль указаны на регистрационной карточке)
2. Извлеките содержимое архива с программой на жесткий диск Вашего компьютера. Архив содержит две папки: CityGuide_INET и CityGuide_NOINET. Если Ваш навигатор имеет доступ в Интернет, то Вам необходимо использовать дистрибутив из папки CityGuide_INET, в противном случае – из папки CityGuide_NOINET. Обратите внимание, что могут быть еще дополнительные папки с библиотеками *.dll и файлы ReadMe, которые надо прочитать.
(Навигаторы, имеющие доступ в Интернет, как правило, оснащены GPRS модулем, либо имеют возможность выхода в Интернет по соединению Bluetooth через мобильный телефон).
3. Скопируйте на Ваш ПК копию содержимого папки с установленной текущей/предыдущей версией программы, сохранив структуру и название папки с подпапками и запомнив расположение на навигаторе (продвинутые пользователи могут настраивать пути самостоятельно).
4. Скопируйте папку с дистрибутивом программы на навигатор:

- a. Если программа должна быть размещена во встроенной памяти навигатора, то подключите его к компьютеру согласно инструкции по эксплуатации Вашего навигатора. Затем скопируйте дистрибутив с жесткого диска компьютера во встроенное хранилище данных навигатора.
- b. Если программа должна быть размещена на карточке памяти (SDMMC/SD/MicroSD/TF), то вставьте карточку памяти в карт-ридер Вашего компьютера (или через внешний карт-ридер). Или, если запись на карточку памяти возможна через подключенный к компьютеру навигатор (см. инструкцию по эксплуатации Вашего навигатора), то вставьте карточку памяти в навигатор и подключите навигатор к компьютеру.
(В некоторых навигаторах в настройках соединения/подключения с ПК, возможно, придется указать тип подключения навигатора как устройство хранения).
Затем скопируйте нужный дистрибутив с жесткого диска компьютера на карточку памяти.
- c. В зависимости от установленной операционной системы на Вашем ПК, возможно для установления связи с навигатором Вам понадобится использовать программное обеспечение (ПО) для корректной работы с мобильными устройствами. Для семейства Windows Vista и Windows 7 используйте ПО Центр устройств Windows Mobile (Центр работы с мобильными устройствами). Для семейства WindowsXP используется ПО Microsoft ActiveSync 4.5.

В настройках устройства укажите путь к папке с программой (например, для устройств Texet, GoWay этот путь может настраивается в меню «*Система – Информация – Путь*»).

Внимание! Системное программное обеспечение большинства навигаторов позволяет задавать путь к навигационной программе из меню настроек (см. инструкцию по эксплуатации Вашего навигатора). В этом случае Вы можете самостоятельно выбрать место расположения дистрибутива программы в памяти навигатора (или на карточке-памяти). Если же задать путь к навигационной программе невозможно, то следует переименовать папку с дистрибутивом навигационной программы (CityGuide_INET или CityGuide_NOINET) и исполняемый файл (CityGuideCE.exe) согласно требованиям производителя навигатора (например, в MobileNavigator и MobileNavigator.exe соответственно). В некоторых устройствах для запуска навигационной программы необходимо наличие конфигурационного файла (например, shell.ini), в котором прописан путь к навигационной программе. Рекомендуем Вам перед установкой программы получить у производителя навигатора информацию о требованиях к размещению навигационной программы. Если же, СитиГИД или другая навигационная программа были установлены на навигаторе ранее, то переименовывать папку с дистрибутивом и исполняемый файл следует по аналогии с предыдущей инсталляцией (например, если навигационная программы была установлена ранее в папку DRIVE, а исполняемый файл в ней назывался drive.exe, то и устанавливаемую программу следует переименовать в DRIVE / drive.exe) . Так же, рекомендуем Вам сделать резервную копию дистрибутива ранее установленной навигационной программы перед установкой новой. Это поможет Вам вернуть работоспособность навигатора в случае неудачной установки новой программы.

5. Нажмите на кнопку запуска навигационной программы из основного меню навигатора. Программа СитиГид должна запуститься, если запуск не происходит – проверьте правильность пути к программе в настройках навигатора.
6. Вновь установленная программа, после запуска потребует ввести лицензионный номер, а также пройти процедуру активации. Для этого:
 - a. Введите в программу номер лицензии (идентификационный номер);
 - b. Если у Вас на навигаторе настроен и работает выход в Интернет, воспользуйтесь автоматической активацией (требуется подключение к Интернет через точку доступа GPRS);
 - c. Если у Вашего навигатора нет встроенного GPRS-модуля – выберите Активировать вручную. При выборе ручной активации, программа выдаст код устройства (ключ активации) и запросит код активации;
 - d. Для получения кода активации зайдите на сайт www.probki.net в раздел "Активация" со своим именем и паролем (если Вы уже зашли, то просто перейдите на страницу «Активация», выберите в списке нужную лицензию (Ваш номер лицензии, который имеется на лицензионной карте). Введите в поле ключ активации код устройства, который Вам выдал навигатор, и нажмите кнопку "Получить код активации";
 - e. Полученный код введите в программу на Вашем навигаторе.

Чтобы избежать повторной активации, при обновлении программы, рекомендуется не удалять старые файлы из папки с программой перед обновлением, а выполнить копирование новых файлов с заменой, если в инструкции к конкретной версии программы не сказано другое.

Внимание !

Если у Вас в программе использовались национальные языки в клавиатуре, либо интерфейс был на национальном языке, после обновления новой версии ПО поддержка национальных языков пропадет. Для возвращения пользовательских функций программы с использованием букв национального алфавита Вам необходимо обновить файлы семейства LangPack соответствующей версии. За файлами LangPack обращайтесь в представительства и на ресурсы поддержки СитиГид в своих странах и регионах.

Для навигаторов на WinCE существуют уже полностью адаптированные сборки ПО с нужными языковыми файлами.

Часть 2. ОБНОВЛЕНИЕ КАРТ

7. При необходимости, в разделе сайта [ОБНОВЛЕНИЯ](#) Вы можете загрузить необходимый Вам набор карт. Для получения более качественного навигационного сервиса необходимо периодически следить за появлением обновлений необходимых Вам карт. Карта «Дороги Евразии» должна быть загружена в любом случае – без нее в программе не будет нормально работать адресный поиск (без дополнительного указания в настройках «Выбирать карту при поиске» = Меню – Поиск – Еще – Выбирать карту при поиске). Регулярно следите за обновлением

карт на сайте www.probki.net и загружайте их в программу. Это позволит Вам всегда использовать актуальную дорожную информацию. Новые, в т.ч. бесплатные карты, также появляются в разделе [ЛИЦЕНЗИИ](#), не забывайте туда заглядывать. После того как Вы один раз скачаете новую карту, которой у Вас раньше не было, эта карта уже станет доступной в разделе [ОБНОВЛЕНИЯ](#).

8. Скопируйте карты (файлы с расширением DCM) на навигатор. Рекомендуем Вам создать для хранения и использования карт отдельную папку, например MAPS. Все карты следует разместить в ней. Возможна также ситуация, когда программа сама подскажет правильное название папок и путей для карт – например: «В такой-то папке там-то карт не обнаружено».
9. Процедура копирования аналогична описанной в п.4 части 1 данного раздела. Кроме карт, в эту же папку следует поместить файлы из архива «камеры слежения», который также доступен для загрузки из раздела [ОБНОВЛЕНИЯ](#) сайта www.probki.net.

Установка на устройство с операционной системой WindowsMobile


- Скопируйте установочный файл с программой (он имеет расширение *.cab) на устройство в любую папку (по завершении установки его можно будет удалить).
- Запустите этот файл на устройстве и установите программу. При выборе места для установки программы имейте в виду, что ее **рекомендуется устанавливать в основную память устройства** (хотя можно попробовать установить программу в Residential Storage / Internal Flash и иногда на карточку памяти).
- Создайте на устройстве (или на карте памяти устройства) папку для хранения карт. При выборе места для хранения карт не забывайте о том, что карты нельзя размещать в папке с самой программой.
- Размещайте карты в папке maps на карточке памяти / в Internal Storage
- Скопируйте карты (файлы с расширением *.dcm) в созданную папку.

Запуск программы и активация


Перед запуском программы желательно удостовериться, что в устройстве настроен доступ к сети Интернет (например, через GPRS-соединение, BT, Wi-Fi и т.п.).

Ввод лицензионного номера

После запуска программы появится экран для ввода лицензионного номера.



После ввода номера лицензии, Вам будет предложено два варианта ее активации: автоматическая (через интернет) и ручная.




Автоматическая активация


Если в устройстве есть доступ к сети Интернет, Вы можете выполнить автоматическую активацию. При этом устройство самостоятельно получит с сервера логин и пароль, которые Вы ввели на этапе регистрации.

Ручная активация

При выборе ручного способа активации, программа сгенерирует код устройства, который необходимо будет ввести на сайте **probki.net**.



Для выполнения активации следует зайти в раздел **АКТИВАЦИЯ** на сайте **probki.net**.



Далее необходимо выбрать номер лицензии, которую Вы желаете активировать (в том случае, если у Вас зарегистрировано несколько лицензий) и ввести код устройства.

Активация лицензии

выберите лицензию (идентификационный номер) для активации:

- AAAA-NNNN-FFFF-TTTT - City Guide [Win]
- KKKK-AAAA-CCCC-EEEE - City Guide [PocketPC]
- LLLL-XXXX-NNNN-RRRR - City Guide [CarPC]

Код устройства (ключ активации) - это строка из 16 символов (4 группы по 4 символа), сгенерированная программой при первом запуске.

Код устройства (ключ активации): DDDD - AAAA - KKKK - NNNN

Получить код активации >>

В случае успешной активации Вы получите код активации, который будет показан на экране, а так же автоматически выслан на адрес Вашей электронной почты, указанный на этапе регистрации.

Активация лицензии

выберите лицензию (идентификационный номер) для активации:

- AAAA-NNNN-FFFF-TTTT - City Guide [Win]
- KKKK-AAAA-CCCC-EEEE - City Guide [PocketPC]
- LLLL-XXXX-NNNN-RRRR - City Guide [CarPC]


Код устройства (ключ активации) - это строка из 16 символов (4 группы по 4 символа), сгенерированная программой при первом запуске.

Код устройства (ключ активации): DDDD - AAAA - KKKK - NNNN

Получить код активации >>

КОД АКТИВАЦИИ: EEEE-7777-BBBB-5555



Введите полученный код активации на устройстве и нажмите кнопку «*Активировать*».



После успешной активации продолжится загрузка программы. В случае ошибки, повторите процедуру или обратитесь в техническую поддержку (контактные данные приведены на сайте **probki.net** и в конце данного руководства).

Первый запуск

В конце загрузки программы, появится окно с предложением включить в Атлас найденные на устройстве основные бесплатные карты.




Атласом называется каталог карт, которые будут использоваться при поиске и прокладывании маршрута.

Рекомендуется ответить на вопрос утвердительно. Если Вы ответите отрицательно, то позже сможете отредактировать атлас непосредственно из программы (*Меню - Карта – Открыть*), выбрав только необходимые Вам карты.

Имейте в виду, что остальные карты необходимо (в случае, если Вы собираетесь их использовать) включить в атлас вручную (выбрав *Меню - Карта – Открыть* и отметив необходимые карты).

Далее появится стартовое меню программы.



Основные кнопки стартового экрана



Вызов основного меню



Проигрывание демонстрационного маршрута



Переход в режим навигации

Внимание:

Вы можете убрать показ стартового меню при запуске программы, чтобы программа сразу загружала и показывала карту:

Меню → Настройки → Экран → Меню на старте = Не показывать

Настройки

Для тех устройств, которые имеют выход в Интернет для доступа к различным online-сервисам (Пробки, Мониторинг, Сообщения и пр.) могут понадобиться следующие настройки.

Настройка доступа к серверу


Если Вы являетесь пользователем программы «Сити ГИД», предустановленной на GPS-навигатор, либо если Вы активировали программу через интернет, можете пропустить этот пункт (необходимые настройки уже установлены, либо будут получены при автоматической активации).

Если Вы являетесь владельцем устройства, в котором нет доступа к сети Интернет, пропустите этот пункт.

Войдите в главное меню программы и выберите в нем пункт *Пробки*. В появившемся меню нажмите на кнопку с надписью *Интернет*.



Здесь следует ввести логин и пароль, которые Вы получили на сайте **probki.net** или те данные, которые шли на карточке к Вашему навигатору (в Украине навигаторы со встроенным GPRS-модулем пока еще редкость).





The screenshot shows a mobile application interface with a dark blue header containing the text "Пробки > Интернет". Below the header, there are four rows of settings:



- "Имя" (Name) with a right-pointing arrow.
- "Пароль" (Password) with a right-pointing arrow.
- "Подключаться к сети" (Connect to network) with a green checkmark.
- "Удерживать интерн..." (Hold internet...) with a green checkmark.

At the bottom of the screen, there are two buttons: "изменить" (change) on the left and "закреть" (close) on the right.


Выберите поле *Имя*, нажмите кнопку *ИЗМЕНИТЬ* и затем введите логин, полученный при регистрации. Для завершения нажмите кнопку .



Аналогичным образом введите пароль, созданный при регистрации, в поле *Пароль*.




Для того, что бы программа автоматически подключалась к серверу при запуске, используйте опцию «Подключаться к сети».



По окончании нажмите кнопку **ЗАКРЫТЬ**.

Вид экрана главного меню СитиГИД



Главное меню программы состоит из 11 или 9 клавиш.

Для навигаторов, у которых нет выхода в интернет, пункты Меню Пробки и Сообщения могут отсутствовать.

Кнопка Фавориты - используется для переноса наиболее часто используемых точек пользователя из закладок.

Кнопка Карты – переход в меню настроек и отображения карт

Кнопка Пробки – переход в меню настроек функционала Пробки.

На многих навигаторах может быть установлена версия оболочки не имеющая кнопку Пробки, ввиду отсутствия модуля связи с Интернет.

Кнопка Поиск – переход в меню функционала Поиска (поиска по картам), а также для настройки функционала Поиска.

Кнопка Маршрут – переход к функционалу, связанному с маршрутами


Кнопка Сообщения – переход к функционалу связанному с Динамическими ПОИ (межпользовательский обмен информацией состоянием на дорогах) и сообщениями (обмен сообщениями между пользователями, работа с программой Диспетчер и т.д.)

Кнопка Функции – кнопка перехода к пользовательским функциям.

Кнопка Настройки – кнопка перехода к многообразию настроек программы

Кнопка Назад - возвращает на меню запуска программы.

Меню - Функции



Данное меню предназначено для использования различного функционала программы.

Возможность просмотра текущего трека (если у Вас включена Запись трека) реализована через Меню – Функции - Список Треков - ...Текущий – ЗАГРУЗИТЬ
Вы можете также посмотреть на карте (наложить на карту) записанный ранее трек.
Для этого воспользуйтесь Функции – Треки – выбрать нужный и загрузить.

Для анализа записанного трека также можете проиграть ранее записанный трек, но при этом записанный трек отображаться не будет.


Дополнительные возможности в настройках:

1. Подобрать размер шрифтов надписей можно параметрами размер экрана и детализация карты.



2. Кнопки на экране:

Меню – Настройки – Кнопки на экране

Для оперативности управления можно использовать в настройках установку, когда на пункте «Скрывать нижнюю панель» галочка не установлена.



Экран, вызванный Меню -> Карта -> Еще



В данном пункте меню настроек Вы можете подобрать удобный для себя режим отображения карты.

Обращаем Ваше внимание только на настройку = «Автомасштаб по маневру».

Эту настройку Вы можете выключить, если Вам не будет нравиться, как обрабатывается автоматический масштаб карты при подъезде к перекрестку для маневра. В случае отключения «Автомасштаба по маневру» будет работать автоматический масштаб по скорости, если у вас активна работа автоматического масштаба - Меню -> карта -> правый нижний угол -> Автомасштаб (включить).

Если Вы запутались в настройках

Если Вы случайно что-то не так сделали с настройками, Вы можете сбросить настройки в режим по умолчанию.

Меню → Настройки → Еще → По умолчанию.

Не забывайте, что для карт Украины рекомендуется иметь включенную возможность выбирать карту при поиске (Меню → Поиск → Еще → Выбирать карту при поиске).

Режим навигации

Для перехода в режим навигации, нажмите кнопку *ПОЕХАЛИ*.

При самом первом входе в режим навигации программа постарается самостоятельно определить настройки GPS (номер порта, скорость) и включит его.

Если это было первое включение устройства, поиск спутников может занять некоторое время (от трех до двадцати минут). Не забывайте, что для уверенного приема данных со спутников устройство должно находиться на открытом пространстве. Если Вы только купили навигатор, то для нормальной работы рекомендуется холодный старт делать на улице / на открытой площадке и пр.

Существует большой процент вероятности, что у Вас дома или в помещении спутники могут не ловиться даже у окна на южной стороне дома.


Бело-красный (или красный) ступенчатый индикатор в правом верхнем углу экрана – уровень приема сигнала GPS. Как только будут обнаружены спутники, индикатор станет зеленым.

Кроме поиска спутников, программа установит связь с сервером и скачает лицензии для платных карт (если такие присутствуют в лицензии или были оплачены).

Для Украины имеется полный набор бесплатных карт всех областей.

Если лицензии для платных карт не были получены автоматически, выполните следующее:

- Убедитесь в наличии на устройстве доступа в интернет;
- В меню *Карта* выберите пункт «Еще» и нажмите «Получить лицензии»;
- Программа загрузит доступные лицензии и сообщит об этом.



После обнаружения спутников, автоматически откроется карта (далее - «**активная карта**») города или области из атласа, которая соответствует Вашему региону. Красный значок в виде «дельтаплана» укажет Ваше текущее местоположение.

Как только откроется активная карта, если Вы используете сервис «пробки», программа автоматически в течение некоторого времени скачает последние корректуры (оперативные исправления для карт) и данные о пробках (если на сайте **probki.net** включено получение пробок на данную карту).

Индикатор получения данных о пробках и корректура находится в правом верхнем углу. В момент получения данных с сервера цвет индикатора желтый, как только будет получена новая порция данных, он станет зеленым.

Внимание: обычные автонавигаторы, продаваемые на Украине, не имеют встроенных GPRS (телефонных) модулей. Однако в некоторых случаях возможно настройка Интернет – связи на навигаторе через связку Bluetooth – мобильный телефон.

Обращаем Ваше внимание, что управление потоком «пробочного» трафика, на **настоящий момент, осуществляется на стороне сервера**. Это значит, что если Вы поставили на стороне сервера, на своем логине и выбранной лицензии птичку «получать пробки», по той карте (тем картам) где Вы, как правило не ездите, то на ваш телефон или коммуникатор будет идти GPRS/3G трафик, не зависимо от того установлены ли «птички» на включении карт других областей в Ваш атлас на Вашем устройстве или нет.




Задание маршрута

Чтобы задать маршрут, необходимо указать точку предполагаемого финиша. Маршрут будет рассчитан от текущего местоположения.

Кнопка «Финиш» на основном экране навигации по смыслу обозначает функции кнопки «Куда?»

Нажмите один раз кнопку *Меню* (если остальные кнопки были скрыты с экрана), затем нажмите кнопку *Финиш*.



В появившемся меню выберите способ указания точки финиша. Точкой финиша можно выбрать:


- точку, занесенную ранее в «Закладки» или «Фавориты»;
- пересечение дорог («Перекрестки»);
- конкретный адрес («Улица, Адрес»);
- место («Места интереса», точки ПОИ);
- одну из ранее использованных точек финиша («Последние 10»).


В данном руководстве мы укажем финиш через пункт «Улица, Адрес».



Для Украины для функций поиска рекомендуется в версиях СитиГИД 5.0.XXX включить настройку:


Меню → Поиск → Еще → Выбирать карту при поиске
(должна быть зеленая «галочка»).



Откроется список городов из всех карт, включенных в Атлас.


Если Вы уже пользовались поиском ранее и выбрали какой-то город, можете нажать кнопку  для того, чтобы выбрать другой город из списка.


Введите название города (населенного пункта) и нажмите кнопку  для перехода к списку объектов (улиц).



Набирайте на клавиатуре буквы, входящие в название улицы. Как только нужная улица будет найдена, выделите ее в списке, нажмите кнопку  и переходите к выбору номера дома.



Выбрав номер дома из списка, снова нажмите . Откроется экран навигации, и программа начнет строить маршрут от текущего местоположения до указанной Вами точки финиша.



Для ранних версий 5.0.XXX

Можно также использовать Поиск по Адресу = Поиск → Адрес.

При этом если у Вас включена настройка «Выбирать карту при поиске», то Вы можете задать адрес который расположен в другой области – на другой карте.


Для этого Вы нажимаете в левом нижнем углу стрелочку «назад» и выбираете необходимую карту области, куда вы направляетесь. Далее – выбираете город и нужную улицу и/или дом.

Вы также можете предварительно посмотреть – правильно ли найден финиш на карте, для этого используйте кнопку «Показать».

Рекомендуется иметь на устройстве (навигаторе/коммуникаторе) версию программы СитиГИД не ниже 5.0.401 (она же = 5.0.SP1)

Движение


После того, как программа построит маршрут, она покажет Вам область на карте, на которой установлена точка финиша. При желании, Вы можете подкорректировать место финиша.

Для возврата к текущему местоположению, нажмите кнопку  в нижней части экрана.



На экране появится навигационная панель. Некоторые из индикаторов навигационной панели могут быть не активны, если Вы находитесь в отдалении от дороги (в этом случае синяя пунктирная линия указывает направление от Вашего местоположения к ближайшей дороге).

СитиГид при построении маршрута использует понятия «обзорная» карта и «активная» карта. Если у Вас задан Финиш на карте другой области (другой карте), то первоначально маршрут строится в другую область по обзорной карте. А при Вашем непосредственном попадании (по позиции GPS/Глонасс приемника) на детальную карту, активной становится уже детальная карта и маршрут может пересчитаться так, чтобы оптимальным образом привести Вас к финишу по имеющейся детальной карте. Детальные карты областей, по которым Вы собираетесь проехать, должны быть включены в состав атласа.




При движении по маршруту, следуйте звуковым и визуальным подсказкам, строго соблюдая ПДД и руководствуясь здравым смыслом.

Помните что навигатор это всего лишь помощник, а в картах могут быть не учтены новые дорожные знаки, разметка и прочие изменения.

В случае необходимости, Вы можете уклониться от рекомендуемого программой маршрута. В этом случае программа автоматически проложит новый маршрут от текущего местоположения.

Если на карте присутствует ошибка, просьба сообщить об этом на сайт <http://www.probki.net/Bugs/> (логин и пароль для владельцев навигаторов имеется на лицензионной карте), либо непосредственно разработчикам карт – <http://travelgps.com.ua>


Элементы экрана навигации




0. Данные о скоростях движения на данном участке дороге (ребре) и их направлении (только для устройств, имеющих доступ в интернет).
1. Указатель текущего местоположения и направления движения.
2. Указатель ближайшего маневра и расстояние до него. Цвет указателя характеризует сложность (крутизну) поворота (зеленый - поворот на угол до 90°, оранжевый - более резкий поворот).
3. Указатель второго маневра и расстояние между первым и вторым маневром.
4. Расстояние и расчетное время до финиша (или до промежуточной точки маршрута).
5. Скорость движения.
6. Индикатор типа маршрута.
7. Индикатор связи с сервером и актуальности данных о пробках.
8. Индикатор приема GPS-сигнала.
9. Величина масштаба и индикатор включенной функции «автомасштаб».
10. Переключение 2D/3D режимов отображения карты и кнопки наклона перспективы.
11. Кнопки масштабирования.


Завершение работы с программой

Для завершения работы с программой, вызовите основное меню и нажмите кнопку *Выход*.



Вы можете также долговременно нажать на кнопку Выход, и тогда Выход из программы будет выполнен без подтверждающего вопроса.





Контактная информация

По программе СитиГИД

Сайт разработчика ПО: <http://probki.net>

Форум: <http://forum.probki.net>

База знаний: <http://support.probki.net/KB/browse.aspx>

Замечания по картам: <http://probki.net/Bugs/>

Тех. поддержка: <http://support.probki.net>

E-mail: support@probki.net

Локальная поддержка в Украине – проект <http://travelgps.com.ua>

Полезная информация и обновления с учетом адаптации СитиГИД для Украины

<http://travelgps.com.ua/forum/viewforum.php?f=86>

E-mail: cg@travelgps.com.ua

Телефоны:

- Москва: (495) 925-00-31
- Санкт-Петербург: (812) 305-62-53
- Нижний Новгород: (831) 415-46-57
- Ростов-на-Дону: (863) 300-98-70
- Самара: +7 (902) 374-08-75
- Мурманская область: +7 (921) 173-10-74
- Украина: +38 (044) 360-17-08
- Алматы: +7 (727) 380-00-85
- Бишкек: +996 (312) 57-59-60